

Operační zabezpečení ve frontovém týlu

Podplukovník Vojtěch Machulda

Operační zabezpečení frontového týlu má celou řadu zvláštností proti operačnímu zabezpečení vojsk. Jeho cílem je všestranně zabezpečit tyl frontu před nenadálými údery vzdušného i pozemního nepřítele. V podstatě zahrnuje účast na operačním průzkumu, protivzdušnou obranu frontového týlu, ochranu proti atomovým zbraním a jiným prostředkům hromadného ničení, operační maskování a obranu hlavních prvků frontového týlu proti výsádkám a tankovým útvarům nepřítele. Přestože do obsahu operačního zabezpečení vojsk není obrana proti výsádkám a tankovým a jiným útvarům nepřítele v operačním týlu začleněna, nelze právě v operačním týlu tuto otázku opomenout. Likvidace výsádků a jiných útvarů v operačním týlu je chápána jako součást operace. Z hlediska týlu je však správně tuto otázku zařadit do oblasti operačního zabezpečení týlu v analogii obsahu ochrany a obrany týlu na stupni vojskového týlu.

1. Operační průzkum

Z hlediska operačního týlu bude operační průzkum vhodné zaměřovat k včasnému získání zpráv o ekonomické a zdravotnické, hygienickoepidemiologické situaci v pásmu činnosti frontu. Protože v podstatě jde o speciální otázky týlu, bude tento průzkum centrálně plánován a koordinován štábem frontu a v rámci týlu frontu štábem frontu. U týlu se v podstatě bude jednat o předkládání naprosto konkrétních požadavků štábu frontu a vyhodnocování a využívání zpráv, které má štáb frontu k dispozici. Ve výjimečných případech mohou se někteří týloví odborníci přímo podílet na operačním průzkumu.

Při přípravě útočné operace bude mít tyl frontu zájem o upřesnění hlavně těchto otázek: zdravotnické a hygienicko-epidemiologické situace v určitých konkrétních prostorech, umístění polních skladů armád a skupiny armád a skladů LPH na letištích, která mají být zachvátna, rozvinování potrubních linek polního typu, místa přechrávacích skladů, stav hlavních zá-

jmových silničních tahů s důrazem na hlavní přechody přes terénní překážky (pohoří, vodní toky), stav zájmového směru obnovy železniční sítě, pravděpodobné směry a prostory evakuace civilních osob nepřítelem, rozsah ničení a minování v určitých prostorech apod.

Některé z těchto požadavků na operační průzkum budou předpokládat i jiné složky velitelství frontu, jako např. upřesnění stavu přechodů přes terénní překážky, rozsah příprav k ničení apod. Štáb frontu může v těchto případech sehrát úlohu koordinátora, nedrolit úsilí operačního průzkumu, ale zaměřit ho na získání údajů, které jsou rozhodující pro splnění cílů operace. Podružnější požadavky bude plnit zpravidla při plnění hlavních úkolů, bude-li to prostorově a technicky proveditelné.

Požadavky týlu bude zpravidla plnit vzdušný průzkum a výsadky pozemních průzkumných skupin, vysazované do velké hloubky.

2. Protivzdušná obrana frontového týlu

Cílem protivzdušné obrany frontového týlu je zabránit úderům vzdušného nepřítele na hlavní prvky frontového týlu, znemožnit nebo alespoň znesnadnit nepříteli vzdušný průzkum ve frontovém týlu a zabránit přepravě a vysazování nepřátelských vzdušných výsadků.

Ze souhrnu opatření, která tvoří protivzdušnou obranu frontového týlu budou síly a prostředky týlu frontu provádět tato:

- pozorování vzdušného nepřítele a varování všech svazků, útvarů a zařízení frontového týlu;

- ničit nízko letící vzdušné cíle palbou z ručních zbraní;

- rozptýlení, maskování a ženíjní úprava terénu. Vzhledem k životní důležitosti některých hlavních prvků frontového týlu (raketové technické základny a jejich oddělení, předsunuté frontové základny a jejich oddělení, důležité přechody přes terénní překážky — mosty, horské přechody, viadukty, frontové rozdělovací stanice apod.) budou ve prospěch týlu frontu vyčleňovány značné síly stíhacího letectva, protiletadlového, hlavňového a raketového dělostřelectva v rámci celkového plánu protivzdušné obrany frontu.

Všechny zprávy o vzdušné situaci získává týl frontu odposlechem hlásné služby frontu. Týlové útvary a zařízení, které jsou vybaveny rádiovým přijímačem k odposlechu hlásné služby jsou odkázány na předávání signálů od nejbližšího útvaru nebo zařízení. Svými silami a prostředky provádí přímé vzdušné pozorování. Letecký poplach vyhláší týlu frontu stejnými způsoby i signály jako u vojsk. Nelze ani vyloučit, že některé týlové svazky a zařízení budou získávat zprávy o vzdušném nepříteli přímo od radio-

technických hlásek, rozmístěných v týlovém prostoru frontu. Vzhledem k omezeným prostředkům, které jsou u týlových svazků, útvarů a zařízení k získávání zpráv o vzdušné situaci a k rychlému proniknutí signálu, je nutné maximum pozornosti věnovat konkrétním dohovorům mezi jednotlivými týlovými útvary k předávání signálů a zabezpečení rychlého jejich proniknutí. U štábu týlu a správ týlu frontu je nutné prověřovat proniknutí signálů leteckého poplachu a znalosti vzdušné situace především u hlavních kolektorů frontového týlu (PFZ, NZ PRTZ apod.).

Podle stávající organizace nemá týl frontu v podřízených svazcích, útvarech a zařízeních účinné prostředky proti vzdušnému napadení. Jen u útvarů a svazků leteckého týlu jsou protiletadlové prostředky malé ráže. Nelze však podceňovat ani palbu z ručních zbraní na nízko letící vzdušné cíle. Při dobré vycvičenosti a masovém použití můžeme způsobit nepříteli citelné ztráty.

Těžiště protivzdušné obrany frontového týlu bude položeno na přímou obranu důležitých objektů stíhacím letectvem, protiletadlovým hlavňovým a raketovým dělostřelectvem. Těžiště nebude tudíž položeno stejnoměrně do celého frontového týlu. K tomu není dostatek sil a prostředků protivzdušné obrany frontu. Podle celkového plánu protivzdušné obrany frontu budou bráněny především nejcitlivější prvky uskupení operačního týlu; především prostory rozmístování raketových technických základen a jejich oddělení, předsunutých frontových základen a jejich oddělení, rozdělovacích stanic frontu, důležitých přechodů přes terénní překážky apod. I v tomto případě, když nebude bráněn celý pro-

stor týlu frontu, ale jen nejdůležitější prvky frontového týlu, půjde o značný rozsah sil a prostředků PVO, které bude nutno pro tento účel vyčlenit. Veliké množství těchto prostředků je dáno prostorem, na kterém je určitý prvek frontového týlu rozmístěn. Např. předsunutá frontová základna je rozmístěna na ploše o rozměrech asi 30×50 km². Naproti tomu útvar raketového protiletadlového dělostřelectva o čtyřech bateriích může bránit objekty a vojska rozmístěná na ploše 2400 až 2800 km², tj. na ploše asi 50×50 km. S určitým překrytím odpovídá tento prostor prostoru rozvinutí předsunuté frontové základny. To znamená, že v rámci frontového týlu při překrytí úseku hlavních prvků frontového týlu raketovým protiletadlovým dělostřelectvem by bylo třeba okolo 5 až 6 útvarů raketového protiletadlového dělostřelectva. Není pravděpodobné, že tolik prostředků bude ve prospěch týlu vyčleňováno. Pravděpodobně raketovým protiletadlovým dělostřelectvem budou přímo bráněny prvky rozmístěných raketových technických základen a týlového velitelského stanoviště frontu. Sklady raketových paliv budou zpravidla bráněny v rámci protivzdušné obrany a letových technických základen. Ostatní prvky frontového týlu budou bráněny tímto účinným prostředkem, pokud budou v přímém okruhu působnosti raketových protiletadlových útvarů. K jejich přímé obraně budou použity ostatní prostředky, jako stíhací letectvo a protiletadlové dělostřelectvo.

Stíhacím letectvem bude bráněn frontový týl v rámci celkového plánu použití stíhacího letectva. Některé prvky frontového týlu budou bráněny formou hlídkování nebo pohotovosti na letištích; střehem jen ve výjimečných případech, hlavně při obraně raketových technických základen.

Vážnou otázkou obrany frontového týlu je obrana dopravních proudů na vojenských silnicích frontu. Poněvadž se však jedná prakticky o celý týlový prostor frontu, nepřetržitý tok zásob a stálý provoz, je nevhodnější použít stíhacího letectva. Vlastní způsob použití nebude určovat štáb týlu frontu, ale náčelník protivzdušné obrany frontu. Při průjezdech citlivými místy na vojenských silnicích (mosty, soutěsky apod.) budou automobilní proudy zpravidla bráněny palbou hlavního protiletadlového dělostřelectva, které bude bránit tyto objekty před zničením ze vzduchu. U důležitých zásobovacích proudů jako např. raketových pohonných hmot, raket a raketové munice, popřípadě i pohonných hmot, bude nutno mimo přímou ochranu střehem stíhacího letectva (nebo alespoň hlídkováním), prvního zajištění proti pozemnímu napadení, posilovat tyto proudy jednotkami malorážového dělostřelectva, které je schopno pálit za jízdy.

Hlavního protiletadlového dělostřelectva ve frontovém týlu bude použito k obraně těch důležitých prvků frontového týlu, které nejsou překryty účinným dosahem raketového protiletadlového dělostřelectva, popřípadě může i zesilovat tuto obranu.

Vzhledem k rozloze předsunuté frontové základny není reálné kalkulovat s celým jejím překrytím účinnou palbou protiletadlového dělostřelectva. Na překrytí plochy 1500 km² by bylo třeba několik pluků protiletadlového dělostřelectva. Proto budou zpravidla překryty pouze jednotlivé vykládací stanice, velitelství předsunuté frontové základny a hlavní sklady materiálu, především munice a PHM. To předpokládá použít asi dvou pluků protiletadlového středorážového dělostřelectva na jednu předsunutou frontovou základnu. V tomto může být i určitá

záloha protiletadlových prostředků, která bude vyčleňována pro protivzdušnou obranu jednotlivých oddělení představené frontové základny.

Tento prvek frontového týlu nelze opominout, poněvadž zde dochází k soustředění dopravních prostředků frontu a armád a tak se stává výhodným cílem pro vzdušné napadení.

Z hlediska protivzdušné obrany nelze organizovat obranu jednotlivých rozdělovacích stanic frontu. Rozdělovacími stanicemi frontu prochází prakticky všechny materiály, který je přisunován z teritoria frontu. V těchto stanicích se provádí i částečné zmanipulování přisunovaného materiálu v celých vlacích na vlaky smíšené. Dochází zde tudíž i k hromadění značného množství vagonů a materiálu. Výhodnost rozdělovací stanice, jako cíle pro vzdušné napadení je dáno i tím, že za rozdělovací stanici frontu je určována výkonná železniční stanice, zpravidla důležitá železniční křižovatka. Její obrana si vyžádá několika baterií protiletadlového dělostřelectva.

K obraně týlového velitelského stanoviště frontu je zapotřebí asi jednoho protiletadlového pluku.

Při řešení protivzdušné obrany týlu frontu nelze opomenout ani obranu nemocničních základů. Důležitost obrany zdůrazňuje počet raněných a nemocných v nemocničních základnách, jejichž počet bude dosahovat během několika dnů operace desítky tisíc.

Z tohoto krátkého rozboru je vidět, že **pro protivzdušnou obranu pouze**

hlavních prvků frontového týlu je třeba asi dvou útvarů raketového protiletadlového dělostřelectva, dvou brigád hlavnového protiletadlového dělostřelectva a části stíhacího letectva v rámci celkového plánu protivzdušné obrany frontu. Je samozřejmé, že s rozvojem protiletadlového raketového dělostřelectva bude vhodné hlavnové protiletadlové dělostřelectvo vyčleňované k protivzdušné obraně týlu nahrazovat tímto účinným prostředkem obrany proti vzdušnému napadení.

Vzhledem k stálému nedostatku aktivních prostředků pro protivzdušnou obranu v týlu frontu nutno maximální pozornost věnovat rozptýlení jednotlivých prvků frontu na maximálně možnou míru (z hlediska velení), maskování a v některých případech i ženižní úpravě terénu.

Z tohoto hlediska je třeba posuzovat i vlastní rozmístování týlových svazků útvarů a zařízení. Mnohdy je umísťujeme bez znalosti plánů protivzdušné obrany frontu a necháváme je úplně „nekryté“. Při tom stačí změnit jejich umístění o několik kilometrů, které nemá žádný podstatný vliv na plnění úkolu a jsou překryty dosahem palby raketového protiletadlového dělostřelectva nebo pod ochranou stíhacího letectva. V tomto směru musí štáb týlu frontu úzce spolupracovat se štábem frontu, hlavně náčelníkem protivzdušné obrany frontu.

Mnoho nedostatků je stále u všech týlových svazků, útvarů a zařízení ve vlastním maskování jejich činnosti a umístění, především ve světelné kázni.

3. Ochrana frontového týlu proti atomovým zbraním a jiným prostředkům hromadného ničení

Cílem ochrany frontového týlu proti atomovým zbraním a jiným prostředkům hromadného ničení je, nedopustit zasažení nebo maximálně zeslabit

účinky atomových zbraní, otravných látek a bojových biologických prostředků.

Ochrana frontového týlu proti ato-

movým zbráním a jiným prostředkům hromadného ničení vzhledem k prostředkům týlu zahrnuje:

- varování týlových svazků, útvarů a zařízení, před nebezpečím napadení;
- nepřetržitý radiační, chemický a biologický průzkum;
- rozptýlení a maskování prvků frontového týlu, ženíjní úpravy terénu;
- speciální, zdravotnická, hygienická, hygienicko-protiepidemická a profylaktická opatření;
- odstranění následků po napadení.

V souhrnu těchto opatření není uvedeno včasné odhalení příprav nepříteli k napadení a k zmaření napadení. K tomuto nemá frontový týl prostředky. Na zmaření napadení se může podílet jen v rozsahu sil a prostředků, které jsou vyčleněny pro jeho protivzdušnou ochranu.

Pro varování týlových svazků, útvarů a zařízení se používá stejných signálů atomové výstrahy a chemického poplachu jako u vojsk. Vyhlásování těchto signálů je zabezpečeno stejným způsobem, jaký byl popsán u protivzdušné obrany frontového týlu.

Při většině cvičení se u týlových štábů opomíjí povinnost prověřit pronikání signálů „atomová výstraha“, ač je zvlášť u týlových svazků, útvarů a zařízení frontového týlu důležité, poněvadž hlavní prvky frontového týlu jsou výhodným cílem atomového nebo jiného napadení.

Pro radiační, chemický a biologický průzkum má většina svazků, útvarů a zařízení organické prostředky. Hlavní důraz ve frontovém týlu nutno položit na úzkou součinnost štábu týlu frontu a zdravotnické správy s velitelstvím chemického vojska a dosáhnout tak vzájemné informovanosti o radiační a chemické situaci v celém týlovém prostoru frontu. Nejvíce konkrétních zpráv o skutečném stavu zamoření určitých prostorů může týl frontu získat

především od silničních a automobilních brigád. V rámci frontového týlu bude pravidlem, že bude u velitelství chemického vojska frontu vyžadováno upřesnění stupně a rozsahu zamoření v prostorech, na kterých bude mít týl frontu rozhodující zájem (plánované prostory rozmístění oddělení předsumutých frontových základů, nemocničních základů, oddělení raketových technických základů, hlavních silničních tahů, směry obnovy železnic apod.).

Některé otázky rozptýlení a maskování frontového týlu byly rozehrány v protivzdušné obraně. Pokud jde o ženíjní úpravu terénu, nutno si uvědomit, že větší rozsah ženíjních prací bude zpravidla prováděn v prostorech rozvinutí předsumutých frontových základů, hlavně u skladů PHM, raketových technických základů, především u skladů raketových paliv apod. U ostatních prvků frontového týlu, bude nutné v maximální možné míře využívat ochranných vlastností terénu, poněvadž zůstávají velmi krátkou dobu na místě. Je samozřejmé, že drobnější ženíjní práce (jako např. budování okopu) budou provádět všechny týlové svazky, útvary a zařízení.

Operační cvičení ukazují na jeden nedostatek, že některé týlové svazky (např. velitelství potrubní brigády, silniční brigády), útvary a zařízení zůstávají po delší dobu na jednom místě. I ve frontovém týlu nutno **dodržovat zásadu periodické změny prostorů alespoň u těch týlových svazků, útvarů a zařízení, které nejsou přímo vázány na stanovené místo svou činností a které jsou schopny rychle a skrytě se přemístit vlastními silami a prostředky.** Je samozřejmé, že prostor nemůže štáb týlu frontu měnit jen podle svého uvážení, ale v přísném souladu se štábem frontu v rámci celkového plánu ochrany proti atomo-

vým zbráním a jiným prostředkům hromadného ničení.

Z hlediska hygienicko-epidemiologických a protiepidemických opatření vůči hlavním prvkům frontového týlu je nutné, aby zdravotnická služba frontu vyčlenila část sil a prostředků do záchranných a uvolňovacích prostředků. Mimo to, aby měla dostatečnou zdravotnickou zálohu nejen k posílení obvazů a nemocnic v prostorech napadení vojsk, ale i ve frontovém týlu. V této záloze mít i zálohu odsunových zdravotnických prostředků. Odstraňování následků po nepřátelském napadení atomovými zbraněmi a jinými prostředky ve frontovém týlu organizuje štáb týlu frontu v součinnosti s operačním štábem frontu.

Abyste mohl týl frontu účinně zasáhnout, musí mít pro tento účel vyčleněny potřebné síly a prostředky. Je proto nutné, aby zástupce velitele frontu pro týl měl k dispozici záchranné a uvolňovací odřady a potřebné zálohy: spojovací (k obnovení velení), dopravních prostředků (i odsunových), silničních, mostních, zdravotnických i materiálových. Při tom štáb týlu

frontu musí stále znát jejich přesné umístění, stav a mít s nimi nepřetržité spojení. Bez takto vytvořených sil a prostředků nemůže týl frontu rychle zasáhnout ve prospěch napadených týlových svazků, útvarů a zařízení. Je výhodné, aby tyto síly a prostředky předurčené k odstranění následků napadení frontového týlu nebyly totožné s prostředky, vyčleněnými pro odstranění napadení u vojsk. Prostorové umístění prostředků určených k odstranění následků ve frontovém týlu je značně vzdáleno od záloh určených k likvidaci následků u vojsk. V jiném případě bude podstatně ztížen rychlý manévr ve prospěch napadených.

Kromě těchto prostředků určených k odstranění následků napadení sil a prostředků služeb přímo podřízených zástupci velitele frontu pro týl musí štáb týlu mít přehled o prostředcích a silách vyčleněných ve prospěch týlu jinými druhy vojsk a služeb, např.: chemického vojska — místa speciální očisty, spojovacího vojska — zálohy spojovacích sil a prostředků, operační štáb — přidělení jedné nebo několika brigád ochrany týlu apod.

4. Maskování v operačním týlu

Cílem operačního maskování v operačním týlu je:

- utajit manévr a rozmístění týlových svazků, útvarů a zařízení; zejména raketových technických základů, skladů speciálních paliv, frontových rozdělovacích stanic, skladu PHM a vykládacích stanic v předsunutých frontových základnách, skladů LPHM v polní letecké základně a důležité přepravy přes terénní překážky;

- klamat nepřítele o hlavním úsilí zabezpečení vlastních vojsk;

- ztížit nepříteli volbu cílů pro atomové zbraně v operačním týlu.

Operační maskování v operačním

týlu bude organizovat a plánovat zpravidla štáb týlu frontu v přísném souladu s plánem operačního maskování frontu. Má-li mít operační maskování úspěch, musí být naprosto centrálně řízeno a být v souladu se zámyslem a cílem operace. Ani u týlu frontu nebo armády nelze v žádném případě od této zásady upustit. Jednostranné a neskloubené operační maskování u týlu může mít za následek prozrazení zámyslu a cíle operace.

Veškerá opatření u týlu frontu a armády musí být aktivní, pravděpodobná a jednoduchá; odpovídat zásadám organizace a činnosti týlu.

Operační maskování v operačním týlu zahrnuje:

- utajení plánovaných a prováděných opatření u týlu;
- klamnou činnost u některých prvků operačního týlu;
- maskování činnosti týlových štábů, týlových svazků, útvarů a zařízení.

V utajení opatření v operačním týlu, jak ukazují zkušenosti ze cvičení, je mnoho vážných nedostatků. Především v práci týlových štábů. Na týlových rozkazech a nařízeních, plánech organizace týlu pracuje příliš velký počet důstojníků štábu týlu i jednotlivých služeb. Většina z nich je v plném rozsahu seznámena s celkovým zámyslem a cílem operace, přestože k vlastnímu zplánování činnosti týlu mohou jen velmi málo přispět. Plány organizace týlu jsou po zpracování většinou příslušníků TVS přístupné. Tato činnost může mít v operaci velmi vážné důsledky. Přísně nutno dodržovat zásadu, aby na zplánování operace se u týlu zúčastnili jen hlavní funkcionáři. Ostatní příslušníci TVS seznamovat jen v nutném rozsahu. Zpracované plány uložit a sčíst.

Vlastní obsah plánů jednotlivých týlových služeb nutno odlišit od celkového plánu organizace týlu. Především z toho hlediska, aby v nich bylo v nezbytném rozsahu uvedeno jen ta, co potřebují k řízení své služby. Rozhodně nemusí znát podrobné operační učlenění, umístění raketových útvarů, všech míst velení, plánovaný manévr na hloubce operace.

Klamná činnost v operačním týlu při narůstajících možnostech prostředků průzkumu nepřítele nabývá na důležitosti. Může se uskutečňovat:

- klamnou činností některých týlových útvarů nebo jednotek. Např. soustřeďování částí materiálu na pasivních směrech; klamat tím nepřítele o směru hlavního úsilí, rozvíňování

předsunuté základny apod. K zabezpečení zdánlivé reálnosti provádět v tomto prostoru denní i noční přesuny dopravních jednotek. Obdobným způsobem možno postupovat při vytváření klamných vykládacích stanic, případně i frontové rozdělovací stanice, některých skladů apod. Tuto činnost je vhodné ještě doplnit zřizováním klamných přeprav na těchto směrech:

- skrytě měnit prostory rozmístění některých týlových svazků, útvarů a zařízení; především těch, které jsou plně pohyblivé a nejsou vázány na železnici nebo činnost v některém základním prvku frontového týlu (PFZ, PLZ, NZ apod.). Např. změna prostoru umístění skladů speciálních paliv, TVS frontu nebo armád, útvarů zabezpečujících nebo bránících místa velení týlu, umístění VS týlových svazků (silničních a automobilních brigád).

Rovněž vlastní maskování činnosti týlu a týlových štábů nelze podceňovat vzhledem k průzkumným prostředkům, které má nepřítel k dispozici. Hluboka operačního týlu již týly v soudobé válce nechrání.

Maximální pozornost je třeba věnovat důsledné maskovací kázní, především světelné. Vzhledem k velkým prostorům, na kterých jsou prvky frontového týlu rozmístěny a minimu sil, které dostanou pro maskování, je třeba jejich umístění volit z hlediska možností maskování. Mimo prostředků, získaných z místních zdrojů, je možné počítat s tím, že u hlavních objektů operačního týlu bude použito podle rozhodnutí velitele i speciálních maskovacích prostředků ženijního nebo chemického vojska. Např. v rámci maskování proti radiolokačnímu průzkumu budou maskovány koutovými odražeči důležité přepravy přes vodní toky, jejich zadýmování apod. Obdobně bude postupováno i u jiných důležitých objektů v operačním týlu.

5. Obrana proti výsádkům a útvarům nepřítele ve frontovém týlu

Svým charakterem tato činnost patří do operačního zabezpečení frontového týlu. Velmi úzce souvisí s průzkumem a protivzdušnou obranou.

Ve frontovém týlu, který je rozmístěn na velké ploše (300×300 – 600 km) nelze dnes, kdy jsou v masovém měřítku používány výsadky, které mohou působit delší dobu i s těžkými zbraněmi v operační hloubce, tento způsob obrany týlu podceňovat. Jedním z hlavních cílů vysazení výsádků je ničit týlu a rušit celkovou činnost u týlu. Je proto třeba mít ve frontovém týlu síly a prostředky k rychlému zničení výsádků, nebo alespoň k jejich lokalizaci. Je samozřejmé, že týlové svazky, útvary a zařízení musí být schopny svými silami se výsádkám bránit v každé situaci. Vzhledem

k prostoru rozmístění týlu frontu a síle výsádků, které mohou zde být použity, musí mít zástupce velitele pro týl k dispozici protivýsadkovou zálohu. Nejlépe tuto funkci může plnit brigáda ochrany týlu, popřípadě její jednotlivé prapory je vhodné mít rozmístěny poblíž prostorů, kde je pravděpodobné použití, nebo poblíž prvků frontového týlu, které mají bránit. Část těchto sil je nutné mít poblíž týlového velitelského stanoviště frontu (nejlépe velitelství brigády ochrany týlu s jedním praporem), k přímé obraně tohoto místa velení a jako záloha zástupce velitele pro týl.

Na stejném principu možno řešit obranu frontového týlu proti útvarům nepřítele, které zůstaly ve frontovém týlu.

Operační zabezpečení týlu frontu musí odpovídat zásadám operačního zabezpečení vojsk, být v souladu se zámyslem a cílem operace. Veškerá opatření u týlu frontu musí být aktivní, jednoduchá, a musí odpovídat zásadám organizace a činnosti týlu, bez jakékoli šablony.